

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 125 Блузка ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 73 см.

### Вам потребуется:

Блузочный поплин 2,30–2,30–2,35–2,35–2,35 м шириной 140 см; флизелин G 785; 6 кнопок для пришивания.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные блузочные ткани.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 125. На детали 1 метки кнопок поставлены для размера 44. Для размеров 46–52 метку верхней кнопки сместить вверх соответственно верхнему срезу. Метка нижней кнопки подходит для всех размеров. Метки остальных кнопок поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

### Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

### Раскрой:

1 Полочка	2x
2 Спинка со сгибом	1x
3 Кокетка со сгибом	1x
4 Планка	2x
5 Бейка горловины полочки	4x
6 Бейка горловины спинки со сгибом	2x
7 Рукав	2x
8 Волан рукава	2x

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


### Пошив:

■ **Складки.** Каждую полочку сложить по линии сгиба каждой складки изнаночной стороной внутрь, сгибы складок приутюжить и отстрочить по разметке. Глубины складок заутюжить к боковому срезу.

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, проложив строчки от боковых срезов к вершинам вытачек. Глубины вытачек заутюжить вниз.


### План раскладки

Блузочный поплин шириной 140 см  
Размеры 44–52



### Детали 1–8

размер 44 —  
размер 46 —  
размер 48 —  
размер 50 —  
размер 52 —



■ **Потайная застежка.** Сначала цельнокроенные подборта полочек заутюжить по линиям сгибов на изнаночную сторону. На двойном подвороте правой полочки от поставленных меток вниз обметать вертикальные петли, длина петель зависит от размера пуговиц. Затем оба подворота отвернуть по линиям сгибов подворотов на изнаночную сторону и приколоть. На полочках лежащие у краев бортов складки отвернуть к краям бортов, подворота настрочить в край. Складки сно- ва отвернуть в сторону боковых срезов, строчки притачивания подворотов лежат под складками. Складки заметать вдоль срезов горловин и нижних срезов полочек.

■ **Планки.** Каждую планку сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Сложенные вдвое планки приметать к верхним срезам полочек, совместив сгибы планок с линиями совмещения.

■ **Кокетка.** Вдоль верхнего среза спинки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Кокетку притачать к верхним срезам спинки и полочек, закрепляя

на полочках планки. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на кокетку.

■ **Бейка горловины.** На бейках горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Одну бейку горловины притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы плечевыми метками на кокетке, у краев бортов припуски на концах бейки горловины выступают. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на бейку. На правом конце другой (= внутренней бейки горловины) обметать петлю. Припуск по нижнему срезу внутренней бейки срезать до ширины 7 мм и заутюжить на изнаночную сторону на ширину 5 мм. Внутреннюю бейку горловины приколоть к уже притачанной внешней бейке горловины лицевой стороной к лицевой стороне, стачать передние и верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах, на уголках срезать наискосок. Бейку горловины вывернуть и приутюжить. Внутренний заутюженный срез бейки приколоть над швом притачивания бейки. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания бейки, закрепляя внутренний срез.

■ **Выполнить боковые швы.** Припуски швов разутюжить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и заметать. Нижние края платья и края разрезов отстрочить на расстоянии по 7 мм.

■ **Рукава.** Воланы рукавов приколоть и притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов обметать и заутюжить на рукава. Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь, выполнить швы рукавов до нижних срезов воланов. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Припуски по нижним срезам воланов рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Рукава втачать, припосадив их по окатам, совместив поперечные метки на окатах рукавов с плечевыми метками кокетки, швы рукавов с боковыми швами и контрольные метки 7 на рукавах и полочках.

■ **Застежка на кнопки.** К краям бортов пришить по линиям середины переда кнопки: верхние части кнопок — с изнаночной стороны правого борта, при этом иглу на лицевую сторону не выводить, нижние части кнопок — с лицевой стороны левого борта.